

第12回ICN研究会ワークショップ

Ceforeの基本機能と導入手順

2018年8月29日(水)

© 2018 National Institute of Information and Communications Technology



■Ceforeの基本機能

■Ceforeの導入手順

- 1. Ceforeのインストール
- 2. cefnetdとcsmgrdの起動
- 3. Ceforeのツールを用いた通信



Ceforeの基本機能

© 2018 National Institute of Information and Communications Technology





■cefnetd: フォワーディングデーモン

- FIB (Forwarding Information Base)とPIT (Pending Interest Table)によるICNパケット転送機能のみサポート
- ■csmgrd: コンテンツストアデーモン
 - CS (Content Store) によるキャッシュ機能をサポート
- ■プラグイン機能
- ■ツール・ユーティリティ群





Cefore-Emu



■ cefnetdは全てのノードで稼働

■ csmgrdはキャッシュを利用する場合のみ稼働

● 下図の例では赤枠内のcefnetdでコンテンツストアを共有する



© 2018 National Institute of Information and Communications Technology



■開発言語:C言語

■ OS

- Linux (ubuntu 14.04 or 16.04)
- MacOS
- Raspbian
- Android(未公開)
- ■CCNx-1.0のパケットフォーマットに準拠[1]
 - Type-Length-Value (TLV) フォーマット
 - Cefore独自のプロトコル拡張はOptional Hop-by-hop ヘッダに記述

■TCP/IP上でICN通信を行う

[1] "CCNx Messages in TLV Format", https://www.ietf.org/id/draft-irtf-icnrg-ccnxmessages-08.txt



- ■Ceforeの土台となるシンプルなフォワーディングデーモ ンであり、全ノード(送受信者・ルーター)で稼働
- ■実装機能
 - ●フォワーディング機能
 - Staticルーティング機能
 - Security機能
 - Plugin interface
 - キャッシュ、モビリティ、
 経路制御などプラグイン
 のためのインタフェース



- ・cefnetd本体を改造することなく柔軟に機能を組み込み可能
 - サンプルとしてNDNパケット転送プラグインが存在
 - 使用しない機能はビルドしないので軽量



■高負荷なキャッシュ機能はcsmgrdとしてcefnetdから分離

■cefnedとcmsgrd間はローカルソケットまたはTCPにて接続

- 1つのcsmgrdに対して複数のcefnetdの接続が可能
 - ・設定ファイル(csmgrd.conf)にて接続可能なcefnetdを指定
- ローカル接続ではUNIXドメインソケットを使用、リモート接続 ではTCP接続を使用





- ■機能追加・拡張のためのプラグインライブラリ
 - cefnetdの拡張機能追加プラグイン
 - csmgrdのキャッシュ方式プラグイン
 - ・キャッシュデータ保存方式・キャッシュ選択/置換方式

■所定のコールバック関数を用いて実装する[2]

● 必要なプラグインを必要に応じて開発し、着脱も可能

- ・軽微なMakefileの変更とリコンパイルで機能追加可能
- 追加した各機能はplugin.confにてON/OFF可能
- ●異なるプラグインライブラリ間で機能拡張・追加の影響を 与えない

[2] "第9回ICN研究会ワークショップ Ceforeチュートリアル", http://www.ieice.org/~icn/wp-content/uploads/2017/08/Cefore-tutorial.pdf

NICT キャッシュプラグイン

csmgrdは設定ファイルで使用するキャッシュプラグインを指定

- Cache plugin: キャッシュデータ保存方式
- Cache algorithm: キャッシュ選択/置換アルゴリズム





- ■コンテンツの配信、取得
 - Named Cobのアップロード・ダウンロード
 - cefputfile/cefgetfile
 - 特定のContent Objectのダウンロード
 - cefgetchunk
 - ストリーム配信・受信
 - cefputstream/cefgetstream
- ■ネットワーク管理ツール
 - コンテンツがキャッシュされているノードの特定
 - cefping
 - コンテンツまでの経路、キャッシュされているコンテンツの詳 細取得
 - cefinfo
- ■その他
 - Wireshark



■cefpyco

- Ceforeアプリ開発用のPythonパッケージ
- C言語より容易にCeforeアプリを開発可能

■Cefore-Emu

- Cefore用のネットワークエミュレーター
- 軽量かつ拡張性の高いコンテナ方式



Ceforeの導入手順

© 2018 National Institute of Information and Communications Technology



- 1. Ceforeのインストール
- 2. cefnetdとcsmgrdの起動
- 3. Ceforeのツールを用いた通信
 - cefgetfileとcefputfileを用いたファイル交換

■スライドの種類(スライドの左上に表記)
 (表記無し)
 Reactice 実践スライド(実際に手を動かす)
 Advanced 高度な内容スライド(主に今回使用しない参考情報)



1. Ceforeのインストール

© 2018 National Institute of Information and Communications Technology



- ① ソースコードとマニュアルのダウンロード
- ② ビルドとインストール
- ③ インストールされる機能について
 - デフォルトでインストールされる機能
 - インストール時にオプション指定が必要な機能



<mark>https://cefore.net/</mark>から ソースコードとユーザマニュアルをダウンロード

- ■ソースコード
 - Download
 - > source code

(cefore-0.7.2a.zip)



■ユーザマニュアル

- Instruction
- > User Manual





■ライブラリのインストール

\$ sudo apt-get install libssl-dev automake

■Ceforeのビルド

\$ unzip cefore-0.7.2a.zip	# 任意のディレクトリにアーカイブを解凍
\$ cd cefore-0.7.2a	
\$ autoconf	
\$ automake	
\$./configureenable-csmgr	# csmgrのみ有効化する場合
\$ make	
\$ sudo make install	#/usr/local/bin, sbin にインストールされる
\$ sudo ldconfig	#(必要に応じて実行)



■ ライブラリのインストール(homebrew使用時)

\$ brew install openssl automake		
■ Ceforeのビルド		
\$ unzip cefore-0.7.2a.zip	# 任意のディレクト!	リにアーカイブを解凍
\$ cd cefore-0.7.2a		
\$ autoconf		
\$ automake		
\$ <pre>export PATH="/usr/local/sbin:/usr/local/c</pre>	pt/openssl/bin:	\$PATH"
\$ <pre>./configureenable-csmgr opssl_header_path=/usr/local/opt/openssl/ LDFLAGS='-L/usr/local/opt/openssl/lib' CPPFLAGS='-I/usr/local/opt/openssl/includ</pre>	include/ *! e/'	ー行で入力して実行 長いので打ち間違いに注意 (macportsの場合は sr/local/opt/openssl"を opt/local"に置き換える)
\$ make		·

\$ sudo make install

■ ~/.bash_profileに以下を追加

export PATH="/usr/local/sbin:/usr/local/opt/openssl/bin:\$PATH"



- ■autoconfに失敗する
 - →aclocalを実行する
 - brewでaclocalが失敗する場合は"brew doctor; brew brune"を試す

Mac

- cefctrlやcsmgrdが見つからないというエラーが出る
 - → PATHに/usr/local/sbinが入っているか確認する
- configureに失敗する
 - •→オプションを打ち間違いしていないか確認する
 - × openssl_header_path Oopssl_header_path
 - × LDFLAGS=`-L...` (バッククオート)
 - O LDFLAGS=[•]-L...[•] (シングルクオート)



機能	形態	説明
cefnetd	daemon	フォワーディングデーモン
cefnetdstart	utility	フォワーディングデーモン起動ユーティリティ
cefnetdstop	utility	フォワーディングデーモン停止ユーティリティ
cefstatus	utility	cefnetdのstatus標準出力ユーティリティ
cefroute	utility	FIB操作ユーティリティ
cefputfile	tool	任意のファイルをNamed Cobに変換しcefnetdへ入力する
cefgetfile	tool	cefnetdを介して取得したコンテンツをファイルとして出力する
cefgetchunk	tool	指定されたNamed Cobを取得し、ペイロードを標準出力する
cefputstream	tool	標準入力をNamed Cobに変換しcefnetdへ入力する
cefgetstream	tool	cefnetdを介して取得したコンテンツを標準出力する



■configure実行時にオプション指定が必要な機能

- 例: csmgrdとcefpingを有効化する場合
 - ./configure --enable-csmgr --enable-cefping
- configure変更後はmakeを再実行

機能	形態	option	説明
csmgrd	daemon	enable-csmgr	コンテンツストア管理デーモン
csmgrdstart	utility	enable-csmgr	csmgrd起動ユーティリティ
csmgrdstop	utility	enable-csmgr	csmgrd停止ユーティリティ
csmgrstatus	utility	enable-csmgr	csmgrdのstatus標準出力ユーティリティ
csmgrecho	tool	enable-csmgr	csmgr接続確認ツール
cefinfo	tool	enable-cefinfo	ネットワーク管理ツールcefinfo
cefping	tool	enable-cefping	ネットワーク管理ツールcefping
Sample Transport	plugin	enable-samptp	Sample Transport プラグイン
NDN Plugin	plugin	enable-ndn	NDNプラグイン



- ■環境変数"\$CEFORE_DIR"でインストール先を指定可能
 - "\$CEFORE_DIR"のデフォルトは"/usr/local"
 - daemon機能は"\$CEFORE_DIR/sbin"
 - utilityとtool機能は"\$CEFORE_DIR/bin"
 - 設定ファイルは"\$CEFORE_DIR/cefore"

■インストールディレクトリを変更した場合は、 configure実行前にautoconfとautomakeを再実行



2. cefnetdとcsmgrdの起動

© 2018 National Institute of Information and Communications Technology



- ① 動作確認
 - (1-1) バッファチューニング
 - (1-2) cefnetdの起動確認と停止
 - (1-3) csmgrdの起動確認と停止
- ② ceforeの設定ファイルの説明
 - (2-1) cefnetd.confの設定
 - (2-2) cefnetd.fibの設定
 - (2-3) csmgrd.confの設定
- ③ 設定ファイルの変更
 - (3-1) ルーティングテーブルの設定(cefnetd.fib)
 - (3-2) cefnetdがキャッシュを利用するように設定

26



■Linux OS

- \$ sudo sysctl -w net.core.rmem_default=10000000
- \$ sudo sysctl -w net.core.wmem_default=10000000
- \$ sudo sysctl -w net.core.rmem_max=10000000
- \$ sudo sysctl -w net.core.wmem_max=10000000

■Mac OS

- \$ sudo sysctl -w net.local.stream.sendspace=2000000
- \$ sudo sysctl -w net.local.stream.recvspace=2000000

■PC再起動時にパラメータが初期化されるので、 再実行しやすいようスクリプト化するのを推奨

Practice 🖊 (1-2) cefnetdの起動確認

■ cefnetdの起動・起動確認・停止コマンド

- \$ sudo cefnetdstart # cefnetdを起動
- \$ cefstatus
- \$ sudo cefnetdstop

■ 動作例

- # cefnetdのステータスを確認
- # cefnetdを停止

cefore:~/cefore-0.7.2\$ sudo cefnetdstart

2018-08-29 15:13:00.123 [cefnetd] INFO: [client] Config directory is /usr/local/Cefore 2018-08-29 15:13:00.123 [cefnetd] INFO: Not use Content Store 2018-08-29 15:13:00.456 [cefnetd] INFO: Running cefore:~/cefore-0.7.2\$ cefstatus 2018-08-29 15:13:05.123 [cefctrl] INFO: [client] Config directory is /usr/local/cefore : 9896 Port Rx Frames : 0 Tx Frames : 0 Cache Mode : None Faces : faceid = 4 : IPv4 Listen face (udp) faceid = 0 : Local face faceid = 16 : Local face faceid = 5 : IPv6 Listen face (udp) faceid = 6 : IPv4 Listen face (tcp) faceid = 7 : IPv6 Listen face (tcp) FIB : Entry is empty PIT : Entry is empty cefore:~/cefore-0.7.2\$ sudo cefnetdstop 2018-08-29 15:13:10.456 [cefctrl] INFO: [client] Config directory is /usr/local/Cefore . . . 2018-08-29 15:13:10.789 [cefnetd] INFO: Stop

■ csmgrdの起動・起動確認・停止コマンド

- \$ sudo csmgrdstart
- \$ csmgrstatus
- \$ sudo csmgrdstop

■ 動作例

- # csmgrdを起動
- # csmgrdのステータスを確認
- # csmgrdを停止

cefore:~/cefore-0.7.2\$ sudo csmgrdstart

2018-08-29 15:14:00.123 [csmgrd] INFO: Config directory is /usr/local/cefore. ... 2018-08-29 15:14:00.123 [csmgrd] INFO: Loading csmgrd.conf ... OK 2018-08-29 15:14:00.123 [csmgrd] INFO: Running

cefore:~/cefore-0.7.2\$ sudo csmgrstatus ccn:/

```
Connect to 127.0.0.1:9799
2018-08-29 15:14:05.456 [csmgrd] INFO: Open TCP peer: 127.0.0.1:37920, socket : 5
***** Connection Status Report *****
```

All Connection Num : 1

***** Cache Status Report *****
Number of Cached Contents : 0

2018-08-29 15:14:00.456 [csmgrd] INFO: Close TCP peer: 127.0.0.1:37920

```
cefore:~/cefore-0.7.2$ sudo csmgrdstop
2018-08-29 15:14:10.123 [csmgrd] INFO: Open TCP peer: 127.0.0.1:37922, socket : 5
2018-08-29 15:14:10.123 [csmgrd] INFO: csmgrdstop from root
2018-08-29 15:14:10.789 [csmgrd] INFO: Stop
```

※現行版(0.7.2a)ではPCのメモリ4GB以上推奨 (2GB以下の場合は起動しないでください)



■/usr/local/ceforeに設定ファイルが存在*1

	ファイル名	説明
	cefnetd.conf	cefnetdの設定ファイル
cefnetd.fib cefnetc		cefnetdのFIBエントリの設定ファイル
	csmgrd.conf	csmgrdの設定ファイル
 cefnetd.key ccore-public-key default-public-key default-private-key 		InterestとContet ObjectのValidationに使用する公開鍵と 秘密鍵の設定ファイル、およびデフォルトで使用する公開鍵 と秘密鍵
	 plugin.conf plugin/	プラグインの設定ファイルとディレクトリ (プラグイン使用時のみ使用)

今回はcefnetd.conf・cefnetd.fib・csmgrd.confを設定

*1: 環境変数\$CEFORE_DIRを変更した場合は"\$CFEORE_DIR/cefore"下に存在



■設定ファイルcefnetd.confの内容

cefore:~/cefore-0.7.2\$ cat /usr/local/cefore/cefnetd.conf



#LOCAL_SOCK_ID=0



■キャッシュを使用する場合に設定すべきパラメータ

パラメータ	説明	デフォルト	値の範囲・意味
USE_CACHE	csmgrdを使用するか否かを設定	0	0:csmgrdを使用しない 1:csmgrdを使用する
BUFFER_CAPACITY	cefnetdの最大Cobバッファサイズ	30000	0 ≦ n < 65536
CSMGR_NODE	cefnetdが接続するcsmgrdの IPアドレス	localhost	
CSMGR_PORT	cefnetdが接続するcsmgrdの TCPポート番号	9799	1024 < p < 65536

■「parameter=value」の書式で記述する

- 例: キャッシュ無しモードからキャッシュ有りモード に変更する場合
 - USE_CACHE=1



パラメータ	説明	デフォルト	値の範囲・意味
PIT_SIZE	最大PITエントリ数	2048	1 < n < 65536
FIB_SIZE	最大FIBエントリ数	1024	1 < n < 65536
PORT_NUM	cefnetdが使用するポート番号(単一のPC上で cefnetdを複数起動する場合等に設定)	9896	1024 < p < 65536
LOCAL_SOCK_ID	UNIXドメインソケットのID文字列(単一のPC 上でcefnetdを複数起動する場合等に設定)	0	
LOG_LEVEL	出カログの詳細度(configure時の"enable- debug"オプション指定と、環境変数 "CEF_LOG" を1に設定する必要有)	0	$0 \leq n \leq 3$



- ■静的なFIBエントリの設定ファイル
 - ●書式:name (udp|tcp) ip_address[:port] ...
 - 設定例
 - ccn:/ udp 10.0.1.1
 - ccn:/cinema tcp 10.0.2.1:8888 10.0.2.2:9999
 - ccn:/news/today udp 10.0.3.1 10.0.3.2:8765 10.0.3.3:9876
- ■動的なFIBエントリの設定はcefrouteで行う
 - 追加: cefroute add name (udp|tcp) ip_address
 - 削除: cefroute del name ip_address



■書式やファイルの場所はcefnetd.confと同じ

- 「parameter=value」の形式で記述
- "#"で始まる行はコメント
- /usr/local/ceforeに配置

```
cefore:~/cefore-0.7.2$ cat /usr/local/cefore/csmgrd.conf
#
#
  csmgrd.conf
#
#
# Port number used by csmgrd.
 This value must be higher than 1024 and lower than 65536.
#
#
#PORT NUM=9799
#
# Socket ID used by csmgrd and cefnetd.
# This value is the string type, not the integer type.
#
\#LOCAL SOCK_ID=0
```



パラメータ	説明	デフォルト	値の範囲・意味
CACHE_TYPE	csmgrdが使用するPlugin名称(文字列)	filesystem	・ filesystem ・ memory (詳細は後述)
CACHE_INTERVAL	csmgrdの期限切れコンテンツチェック間隔 (単位:ミリ秒)	10,000 (10秒毎)	1,000 < n < 86,400,000 (1秒~24時間)
CACHE_DEFAULT_RCT	Cobのデフォルトのキャッシュ期限 (Recommended Cache Time; RCT) (RCTが指定された場合はそちらを優先) (単位:ミリ秒)	600,000 (10分間)	1,000 < n < 3,600,000 (1秒~24時間)
CACHE_ALGORITHM	キャッシュ置換アルゴリズムライブラリ	libcsmgrd_lru	 None libcsmgrd_lru libcsmgrd_lfu libcsmgrd_fifo
CACHE_PATH	ファイルシステムキャッシュのキャッシュ保 存用ディレクトリ(ファイルシステムキャッ シュ使用時は必須)	/usr/local/cefore	
CACHE_CAPACITY	キャッシュ容量(単位 : cob数)	65,535	1 < n < 819,200

NCP Advanced csmgrd.confの詳細パラメータ

パラメータ	説明	デフォルト	値の範囲
PORT_NUM	csmgrdが使用するポート番号	9799	1024 < p < 65536
ALLOW_NODE	 csmgrdへの接続を許可するホストのIPアドレス リモートでのcsmgrdへの接続を許可する場合のみ設定(デフォルトではローカルホストのみ接続可能) "ALL"と記述すると、全ての接続を許可 「, (カンマ)」区切りで複数指定可能 複数行に分けての指定も可能 サブネットを使用した指定も可能 設定例 ALLOW_NODE=192.168.1.1,192.168.1.2 ALLOW_NODE=192.168.2.0/24 	localhost	
LOG_LEVEL	出カログの詳細度(configure時の"enable-debug"オ プション指定と、環境変数 "CEF_LOG"を1に設定する 必要有)	0	0 ≦ n ≦ 3
LOCAL_SOCK_ID	UNIXドメインソケットのID文字列(単一のPC上で cefnetdを複数起動する場合等に設定)	0	



- (3-1) ルーティングテーブルの設定
 - **cefnetd.fibを変更**してFIBエントリを追加
 - cefstatusでFIBエントリの更新を確認
- (3-2) cefnetdがキャッシュを利用するように設定
 - cefnetd.confで"USE_CACHE=1"に設定
 - csmgrd.confでキャッシュの挙動を設定
 - csmgrdstart・cefnetdstartの順で起動後、動作確認



■cefnetd.fibに以下を入力

ccn:/hoge udp 10.0.0.1

■cefnetdを起動し、FIBエントリを確認



39



■cefnetd.confで"USE_CACHE=1"に設定

cefnetd.conf

```
...
#
# Cache used by cefnetd
# 0 : No cache
# 1 : Use external cache (i.e., use csmgrd)
#
#USE_CACHE=0
USE_CACHE=1
iuse
...
```



■csmgrd.confでキャッシュの挙動を設定(任意)



Practice (3-2) cefnetdのキャッシュ利用設定③

■csmgrdstart・cefnetdstartの順で起動後、動作確認

● cefnetdからcsmgrdへ接続を行うため、 最初にcsmgrdを起動する

\$ sudo csmgrdstart	# 任意のディレクトリにアーカイブを解凍
\$ sudo cefnetdstart	
\$ csmgrstatus ccn:/	#この時点ではキャッシュが無い
\$ <pre>echo hello > test</pre>	
\$ <pre>cefputfile ccn:/test</pre>	# ファイルtestを作成してアップロード
\$ csmgrstatus ccn:/	# ccn:/testがキャッシュされたのを確認



キャッシュが無い場合

cefore:~/cefore-0.7.2\$ csmgrstatus ccn:/

Connect to 127.0.0.1:9799 2018-08-24 13:47:56.844 [csmgrd] INFO: Open TCP peer: 127.0.0.1:37958, socket : 6 ***** Connection Status Report ***** All Connection Num : 1 ***** Cache Status Report ***** Number of Cached Contents : 0

キャッシュ(ccn:/test)が有る場合



43



- csmgrdstartコマンドが見つからない。
 - →configure実行時に"--enable-csmgr"を付けているか確認する。
 - オプション指定にミスがあると無視されるので、打ち間違いに要注意。
- configureのオプション指定を変更すると、makeに失敗する。
 - "make clean"を実行してからmakeをやり直す。
- csmgrdstart実行時に" [csmgrd] ERROR: libcsmgrd_plugin.so: cannot open shared object file: No such file or directory"と表示される。
 - →Ubuntuの場合、"sudo ldconfig"を実行する。
 - →MacOSの場合、以下を実行する(~/.bash_profileにも要追記)。
 - export PATH="/usr/local/sbin:/usr/local/opt/openssl/bin:\$PATH"
- cefnetd・csmgrdが起動しない
 - 「(1-1) バッファチューニング」を行ったかどうか確認する。
 - バッファチューニングはPCを再起動すると設定が初期化されるので要注意。



3. Ceforeのツールを用いた通信

cefgetfileとcefputfileを用いたファイル交換

© 2018 National Institute of Information and Communications Technology







47

■名簿(順不同)に従ってAPに接続

SSID: icntest01	SSID: icntest02	SSID: icntest03	
大岡 睦(ooka)	中村 真也(nakamura)	深海 直樹(fukaumi)	
寺尾 祐人(terao)	篠原 裕矢(shinohara)	村井 穏永(murai)	
三角 真(misumi)	松園 和久(matsuzono)	佐々木 裕也(sasaki)	
山本 瑶司(yamamoto)	Shao Xun (shao)	高 宇豪(_{kou})	
金井 謙治(_{kanai})	蔦野 拓海(tsudano)	多田 正浩(_{tada})	
植田一暁(ueda)	朝枝 仁(asaeda)	戸室 知二(tomuro)	
小泉 佑揮(koizumi)	阿多 信吾(_{ata})	矢野 吉寿(yano)	
田上 敦士(tagami)	永田 晃(nagata)	倉地 幸男(kurachi)	
相田 宏子(aida)	小南 大智(kominami)	山本 幹(yamamoto)	
宮本 進生(miyamoto) (初日のみ)	小針 康永(kobari) (初日のみ)	横田 健治(yokota) (初日のみ)	
海老澤 健太郎(ebisawa) (初日のみ)	長谷川 亨(hasegawa) (初日のみ)	上山 憲昭(kamiyama) (初日のみ)	

※SSIDと名前(カッコ内のローマ字表記)に基づいてコンテンツ名を決めます



- 1. 無線APをデフォルトゲートウェイに設定
 - cefnetd.fib にFIBエントリを追記
 - •例: 無線LAN icntest01 に接続する場合
 - ccn:/_udp_10.0.1.1
- 2. cefnetd.confで"USE_CACHE=1"に設定
- 3. バッファチューニング
- 4. sudo csmgrdstart
- 5. sudo cefnetdstart

ロークショップ ハンズオン



- 1. 簡単な自己紹介文を書いたintro.txtを作成する
 - 例: 「私は[所属]の[名前]です。」
- 2. コンテンツには以下の規則で名前をつける

● 例:無線LAN icntest01に接続するaliceさんの場合



3. intro.txtをアップロードする

\$ cefputfile ccn:/icntest01/alice/intro.txt -e 7200 -t 7200
L記規則に従い自分のコンテンツ名を決定 キャッシュ期限オプション(2時間)

49

NCT cefputfileの動作例

cefore:~/cefore-0.7.2\$ cefputfile ccn:/icntest01/alice/intro.txt -e 7200 -t 7200 [cefputfile] Start [cefputfile] Parsing parameters ... OK [cefputfile] Init Cefore Client package ... OK [cefputfile] Conversion from URI into Name ... OK [cefputfile] Checking the input file ... OK [cefputfile] Connect to cefnetd ... OK [cefputfile] URI = ccn:/icntest01/alice/intro.txt [cefputfile] File = intro.txt [cefputfile] Rate = 5.000 Mbps [cefputfile] Block Size = 1024 Bytes [cefputfile] Cache Time = 7200 sec [cefputfile] Expiration = 7200 sec [cefputfile] Start creating Content Objects [cefputfile] Unconnect to cefnetd ... OK [cefputfile] Terminate [cefputfile] Tx Frames = 1 [cefputfile] Tx Bytes = 6 [cefgetfile] Duration = 0.004 sec [cefputfile] Thorghput = 18140 bps cefore:~/cefore-0.7.2\$ csmgrstatus ccn:/ Connect to 127.0.0.1:9799 ••• ファイルがキャッシュされている Content Name : ccn:/icntest01/alice/intro.txt/ (キャッシュされていない場合は Content Size : 6 Bytes cefnetd.confでUSE CACHE=1に Access Count : 0 なっているかどうかを確認) Freshness : 7193 Sec Elapsed Time : 4 Sec





cefore:~/cefore-0.7.2\$ cefgetfile ccn:/icntest02/bob/intro.txt -f bob.txt [cefgetfile] Start [cefgetfile] Parsing parameters ... OK [cefgetfile] Init Cefore Client package ... OK [cefgetfile] Conversion from URI into Name ... OK [cefgetfile] Checking the output file ... OK [cefgetfile] Connect to cefnetd ... OK [cefgetfile] URI=ccn:/icntest02/bob/intro.txt [cefgetfile] Start sending Interests [cefgetfile] Complete [cefgetfile] Unconnect to cefnetd ... OK [cefgetfile] Terminate [cefgetfile] Rx Frames = 1 [cefgetfile] Rx Bytes = 26 [cefgetfile] Duration = 0.000 sec [cefgetfile] Jitter (Ave) = 0 us [cefgetfile] Jitter (Max) = 0 us [cefgetfile] Jitter (Var) = 0 us コンテンツをダウンロードして cefore:~/cefore-0.7.2\$ cat bob.txt bob.txtに保存できている 私はNICTのBobです。



- ■cefgetfile/cefputfileのオプションを確認しよう
 - ユーザマニュアル6.1節、6.2節
 - ●大きなサイズのファイルを作ってアップロード速度や
 ダウンロード速度を計測してみよう
 - ・cefputfileはアップロードレートが調整可能(rオプション)
 - ・cefgetfileは取得パイプライン数が調整可能(sオプション)
- ■cefgetchunkで複数のチャンクから成るコンテンツ の特定のチャンクだけ取得してみよう

● ユーザマニュアル6.3節

- ■cefpingやcefinfoをconfigureで有効にして遅延などのネットワーク情報を観測してみよう
 - ユーザマニュアル6.6節、6.7節
 - --enable-cefping, --enable-cefinfoのつけ忘れに注意



■Ceforeのメーリングリスト

Cefore			Information Centric Networking	platfo <u>登録フォーム</u>
				Cefore Application form
About	Instruction	Download	Plugins	We'd be happy to add you to cefore-users mailing list. Please fill in the following form and click the submit.
				Regard Tour name Fist name Last name Country Country
Development			Lee	Regulad Organization Regulad E-mail
ここを	クリック			Regine Retype e-mail
Android	Publications	Mailing list	Blag	Submit Clear
Altillu		Maining list	biog	Copyright © 2017 Cefore Project All Rights Reserved.

■ceforeやドキュメントは今後もアップデート予定 ●HPを要チェック

54

